




# JULNER | 20 LITER

## JULÖL



En mörk och god vinterale i juletid. Färgen går från mörkt orange till mörkrött. Smaken är söt, maltig och passar perfekt både framför brasan och vid middagsbordet. Beskan är väl balanserad med den lite högre alkoholhalten som dessa drycker kräver. Lagras gärna under lång tid.

### KITTET INNEHÅLLER:

#### MALT:

2.00 kg Pale Ale Malt  
2.00 kg Red Active Malt  
1.00 kg Wheat Malt  
0.50 kg Cookie Malt  
0.20 kg Red Ale Malt

**HUMLE:** 20 g Herkules

**JÄST:** 2 st AY3 | Fermoale

**SOCKER:** 1 st Candi Syrup D-180

**FÖRVÄNTAD OG:** 1.070

**FÖRVÄNTAD FG:** 1.018

**FÖRVÄNTAD ABV:** 6.8%

**JÄSTEMPERATUR:** 20°C

**MÄSKTEMPERATUR:** 67°C

**KOKTID:** 60 min

**KOKTIDER HUMLE:** 20 g Herkules - First Wort Hop

**BEER XML FIL:** Finns att ladda ner under produkten på [maltmagnus.se](http://maltmagnus.se). Kan användas i appar som t.ex. Brewfather.

### OM DU HAR BRYGGT ÖL TIDIGARE:

Instruktionerna och stegen är en guide för nybörjare. Om du har bryggt tidigare så använder du naturligtvis den bryggmetod du är van med samt den utrustning du redan brygger med. Tider och temperaturer finner du ovan.

### DU BEHÖVER:

1. Rengörings- och steriliseringsmedel
2. Gryta/bryggverk som klarar att koka 25-28 liter vört.
3. Möjlighet att värma lakvatten.
4. Bryggutrustning för att klara helmäskning.
5. Jäsutrustning anpassat för att jäsa 20-liters batcher.
6. Utrustning för flask- eller fattappning.

Om du saknar utrustning finner du allt du behöver på [www.maltmagnus.se](http://www.maltmagnus.se)

### PÅ BRYGGDAGEN

1. Börja med att se till att du har fått alla ingredienser enligt listan till vänster.
2. Läs igenom instruktionerna noga!
3. Diska och rengör bryggutrustningen. Använd **EJ** samma diskutrustning som du har till annan disk.
4. Sterilisera den utrustning som kommer att komma i kontakt med din kylda vört inför jäsningsen. Använd t.ex. **Chemipro OXI**, **Star San** eller liknande medel. Följ doseringsanvisningarna på ditt steriliseringsmedel. Spraya medlet med hjälp av en blomspruta på insidan av jäshinken, jäsröret, tappkran, locket och övrig utrustning som kommer i kontakt med vörten efter koket är avslutat. Slarv med sterilisering kan leda till att ditt öl blir infekterat!

### STEG 1

1. Om du har t.ex. en insatssil, silplåt, malkorg eller liknande distans i ditt bryggverk/gryta, fyll då först upp vatten så den når botten på din insats innan du tillsätter 3 liter vatten per 1 kg malt.
2. Värm det uppmätta vattnet till 67°C.

## STEG 2

**MÄSKNING** - Tillsätt malten lite i taget och rör om. Rör tills det inte finns några klumpar.

Mäska i 67°C i 60 minuter.

## STEG 3

**UTMÄSKNING** - Värm upp mäskan under omrörning till 76°C. Detta för att sockret ska lösa sig lättare.

## STEG 4

**LAKNING** - Värm upp vatten till 80°C vid sidan av. Detta vatten skall användas för att skölja igenom maltbädden.

Sila av vörten (den vätskan som ska bli öl) från draven (den använda malten). Håll den avsilande draven över det kärl du ska koka i. Skölj försiktigt över draven med lakvattnet du har värmt upp så den rinner igenom draven och ner i grytan, detta kallas "lakning". Du skall fortsätta laka tills du har några liter mer än batchstorleken, detta är för att det kommer att koka bort några liter under vörtkoket. Räkna ca 23-25 liter vört efter lakning.

## STEG 5

**KOKNING** - Öppna humlepåsen märkt med **20 g Herkules** och håll innehållet i grytan. Detta är en s.k. First Wort Hop.

Värm upp till kok.

Låt koka totalt 60 minuter. Använd ej lock.

Stäng av värmen!

Tillsätt **Candi Syrup D-180** under omrörning

## STEG 6

**KYLNING** – Dags att kyla vörten. Antingen tappar du vörten till jäshinken direkt eller så kyler du vörten när den är kvar i grytan. Med fördel kan en kylspiral användas. Om du saknar utrustning för att kyla vört kan du ställa jäshinken med den varma vörten i ett kallt vattenbad.

**OBS! Nu är det viktigt att du inte rör i vörten med fingrarna eller med annan osteriliserad utrustning!**

Mät temperaturen med en steriliserad termometer. Kyl ner vörten till ca 20°C. Om du inte redan har den i jäshinken för du över den dit. Spä upp till 20 liter ifall det behövs.

Mät OG-värdet med en **Hydrometer** och notera det.

## STEG 7

**JÄSNING** – Öppna jästförpackningen/jästförpackningarna med en steriliserad sax och håll i jästen i vörten. Sätt locket på jäshinken. Fyll jäsröret till markeringen och sätt fast det i locket.

Ställ jäshinken på en mörk plats som håller en jämn temperatur på runt 20°C eller eventuellt lite svalare.

Själva jäsningen är normalt avklarad på 2-7 dagar, men låt stå 14 dagar så jästen hinner städa upp efter sig och sjunka till botten.

Tag ett nytt hydrometerprov. Detta är FG-värdet.

**Alkoholhaltuträkning:**  $(OG-FG) \times 131,25 = ABV$

## EFTER JÄSNING

**Här kommer lite tips hur du kolsyrar ditt öl.**

1. Tvätta och sterilisera de flaskor du har tänkt att använda. Lägg kapsylerna i en skål med desinficeringsmedel. Sterilisera allt som kommer att vara i kontakt med ölet!
2. Vi rekommenderar att du köper **Carbonation Drops**. Dessa är anpassade doseringstabletter av glukos/socker. Följ bara doseringsanvisningarna på förpackningen. Annars kan du använda vanligt socker: 2-3 gram strösocker per 33 cl flaska. Jäst som finns kvar i ölet kommer äta sockret och bilda kolsyra.
3. Fyll flaskorna med öl och lämna en liten luftficka i flaskhalsen. Kapsylerna och ställ i rumstemperatur i minst en vecka. Öppna en flaska och se att det bildats kolsyra. Vid behov låt stå längre. Annars ställer du in ditt öl i kylan och låter mogna ett par veckor.